

海跃精灵小白使用入门

1、准备工作


下载必要的软件（https://ipv6.highyue.com/file_manage.php）

文件列表			
文件名	文件大小	文件描述	操作
IPv6-Win.rar	438.18 KB	IPv6上传，Windows版	下载 删除
sp.zip	954 B	linux脚本，底层perl脚本，飞牛nas适用	下载 删除
IPv6挂载工具.rar	53.21 KB	windows下挂载工具	下载 删除

- 服务器登录器（或脚本），装在服务器上
https://ipv6.highyue.com/file_manage.php?action=download&file_id=f96839f25b11b706bb5ee0261cf330e5



- 挂载工具
https://ipv6.highyue.com/file_manage.php?action=download&file_id=1ed7a8dd728e12ad1d218e56af556f36



注册用户

到服务器上注册一个用户，用来登录你的用户，上报你的地址


<https://ipv6.highyue.com/login.php>

用户名	
密码	
提交	

新用户注册

2、安装软件，配置服务

安装好上报 ip 的软件，设置好你的用户名和密码，windows 系统会定期自动刷新你的 ip



找到 config.ini 文件

登录后，用工具修改成你自己的

<https://ipv6.highyue.com/tool.php>

生成获取地址链接工具

用户名	d 用户
密码	***** 密码
机器名称	你定义的机器名 你定义的机器名
第几个	顺序
使用方法：将需要的参数填入后，可以生成连接字符串，可以解出对应的IP地址，“第几个”指的是所需要的ip地址，在列表内的顺序值，测试下你就知道了	
生成	

生成你的连接字符串

[https://door.highyue.com/ipv6/get_ip.php?username=daniel
&pwd=e0bc60c82713f64ef8a57c0c40d02ce24fd0141d5cc30
86259c19b1e62a62bea&name=DataBase&num=1](https://door.highyue.com/ipv6/get_ip.php?username=daniel&pwd=e0bc60c82713f64ef8a57c0c40d02ce24fd0141d5cc3086259c19b1e62a62bea&name=DataBase&num=1)

填入你的 config.ini 文件

username=daniel

e0bc60c82713f64ef8a57c0c40d02ce24fd0141d5cc3086259c19b1e62a62bea

name=Suzhou

里面机器名称就是你在你的系统里面看见你的机器的名称



3、服务器上报 ip

软件定期自动上报你的地址



系统约 5 分钟自动上传一次地址，在软件目录里面，有运行日志

4、获取服务器地址

登录你的用户，可以看见你的各个机器以及对应的地址

<https://ipv6.highyue.com/login.php>

用户名	
密码	
提交	

[新用户注册](#)


超时的设备可以手动删除

[192.168.1.89]

复制

修改 删除

远程挂载你的 nas 硬盘（windows 版）



配置文件 Xml.xml 解析

<D1>

<name>FN-os-datebase</name> 连接名称

<url><![CDATA[https://ipv6.highyue.com/get_ip.php?username=daniel&pwd=0edaf20a51f26e071344d04d77f5d72efe226475e949e2a74cb0d22448c419ed&name=FN-suzhou&num=1]]>

</url> 连接 api，需要在 https://ipv6.highyue.com/tool.php 里面生成

<path>share2</path> 共享文件名

<username>admin</username> 服务器分配的用户名（nas 服务器配置的登录用户）

<pwd>123456</pwd> 服务器设置的密码（nas 服务器设置的密码）

<port>0</port> 这个没用

<drive>x</drive> 挂载到你的电脑上的盘符

<auto>0</auto> 这个没用

</D1>

5、高级使用 API

通过 API 把你的地址放进你的程序里面

https://door.highyue.com/ipv6/get_ip.php?username=daniel&pwd=e0bc60c82713f64ef8a57c0c40d02ce24fd0141d5cc3086259c19b1e62a62bea&name=DataBase&num=1

里面参数意义：

username 用户名

pwd 加密后的密码

name 设备名称

num 就是你的 ipv6 的顺序，公网的地址一般 24 开头，下面的地址就是 num=2（从 1 开始数）

